1

管理者操作

メールアドレス追加・削除などの編集やメール転送先編集の操作を行うことができます。また、利用者を含めた操作ログ(証跡)の確認を行うことができます。

①ログイン

~ログイン方法の紹介~

- 1. 資料のメール管理情報欄「管理者 URL」へ接続します。
- 2. 資料のメール管理情報欄「管理者 ID/管理者パスワード」を利用してログインします。

Difference internet service provided by SPICE INTERNET SERVICE	こちらからF メインの管理ができます。	
日本 一般ユーザのC	日本語 - Japanese ▼ ログイン ログインはここをクリックしてください。	Lecce

項目	説明
ログイン (メールアドレス)	資料のメール管理情報欄 管理者 ID
パスワード	資料のメール管理情報欄 管理者パスワード

3. ログイン クリック

~操作メニューの紹介~

	provide	ed by SPICE IN	TERNET SE	RVICE			
メイン	<u>ドメイン一覧</u>	<u>アドレス一覧</u>	パスワード	ログ表示	ログアウト	ディスク利用状況	7カウント利用状況
	ドメイン一覧	アドレス一覧					
		アドレスの追加	0				
		転送先の追加					

ľ	頁目	説明
メイン		トップページへ戻る
ドメイン一覧	ドメイン一覧	編集・選択できるドメインの表示
アドレス一覧	アドレス一覧	登録済みメールアドレスや転送先一覧の表示
		登録済みメールアドレスの編集
	アドレスの追加	メールアドレスの追加
	転送先の追加	転送先(エイリアス)の追加
パスワード		管理者パスワードの変更
ログ表示		操作ログの表示
ログアウト		管理者ページログアウト
ディスク利用状活	兄	サーバディスク利用状況の表示
アカウント利用お	犬況	メールアカウント利用状況の表示

③ドメイン一覧

~編集・選択できるドメインの表示~

N	provide		dmin	RVICE				
メイン	ドメイン一覧	アドレス一覧	パスワード	ログ表示	ログアウト			
F.x-ሮ	,	転送	数			アド レス数	バックアップ MXサーバ	アクティブ
spice	.aichi.jp		1 / 50			0 / 50	いいえ	はい
1	¤7√y€ admin©spice.aichijp							

項目	説明
ドメイン	編集・選択できるドメイン
転送数	転送先件数の表示 初期設定 50
	(最少ディスク構成上限のため、変更の際はお問合せください)
アドレス数	メールアドレス件数の表示 初期設定 50
	(最少ディスク構成上限のため、変更の際はお問合せください)
バックアップ MX サーバ	システム利用項目
アクティブ	利用可否の表示(はい=利用可能/いいえ=利用不可)

④アドレス一覧

~登録済みメールアドレスや転送先一覧の表示~

provided by SPICE INTERNET SERVICE	·							
メイン ドメイン一覧 アドレス一覧 パスワード ログき	ホテ ログアウト							
spice.aichi.jp ▼ 概要 spice.aichi.jp 転送数:2/50 アドレス数:1/50								
閲覧:全て :: メールアドレス :: 転送アドレス								
		た迷ったしっ						
転送元	•••		鼎祢更新日	アクティブ				
hostmaster@spice.aichi.jp	info@spice.or.	.jp		lt.v				
info@spice.aichi.jp	account01@sp account@spice	e.or.jp		はい	編集	简慎能		
転送先の追加								
		メールアドレス						
メールアドレス	転送先	名前	最終更新日	アクティブ				
account01@spice.aichi.jp	Mailbox spice-account@gmail.com	ፖカウント1	2017-01-12 10:45:58	はい	転送元	瑞集 副院		
アドレスの追加								
■=おそらく記述不可能 ■=POP/IMAP ■=記述先								

Ĭ	頁目	説明
転送アドレス	転送元	転送元アドレス(エイリアス)
	転送先	転送先アドレス
	最終更新日	更新日時
	アクティブ	利用可否の表示(はい=利用可能/いいえ=利用不可)
	編集	編集画面へ移動
	削除	転送元アドレスの削除
メールアドレス	メールアドレス	登録済みメールアドレス
	転送先	転送先アドレス
	名前	管理画面表示名
	最終更新日	更新日時
	アクティブ	利用可否の表示(はい=利用可能/いいえ=利用不可)
	転送元	転送先編集画面へ移動
	編集	編集画面へ移動
	削除	アドレスの削除

⑤アドレスの追加・編集

~メールアドレスの追加・登録済みメールアドレスの編集~

provided by SPICE	INTERNET SERVICE		provided by SPICE INTERNET SERVICE					
メイン ドメイン一覧 アドレスー!	虹 パスワード ログ表示 ログアク	40	メイン ドメイン一覧 アドレスー	覧 パスワード ログ表示 ログア・	40			
新しいメールアドレス	の作成 (パスワードは英数字5)	文字以上)	新しいメールアドレス	の作成(パスワードは英数字5	文字以上)			
メー ルアド レス			メールアドレス	account01]			
	spice.aichi.jp			spice.aichi.jp				
パスワード		POP3/IMAPのパスワード	バスワード	•••••	POP3/IMAPのパスワード			
バスワード (確認)			バスワード (確認)	•••••]			
名前		フルネーム	名前	アカウント1	フルネーム			
アクティブ			アクティブ					
ようこそメールの送信			ようこそメールの送信					
	アドレスの追加			アドレスの追加				
ロガイン名 admin@spice.ai	ichi.jp		ログイン名 admin@spice.a	ichi.jp				
入力前画面			入力後画面					

1. 各項目の入力

項	目	説明
メールアドレス		アカウント(@より前の部分)入力
*		半角小文字英数字および記号(ハイフン/アンダーバー/ドット)
	(ドメイン選択)	ドメイン(@より前の部分)の選択
パスワード*		パスワードの入力
		半角大小文字英字(2文字以上)+数字(2文字以上)=5文字以上
	(確認)	パスワードの再入力
名前		管理画面表示名
アクティブ		利用可否の表示(チェックあり=利用可能/チェックなし=利用不可)
ようこそメールのえ	送信	チェックあり=メール送信あり/チェックなし=メール送信なし

*必須項目

2. アドレス追加 クリック

⑥転送先の追加

~転送先(エイリアス)の追加~

Ne	m provid		Imin TERNET SE	RVICE			N	provid			RVICE			
×12	ドメイン一覧	アドレス一覧	パスワード	ログ表示	ログアウト		メイン	ドメイン一覧	アドレス一覧	パスワード	ログ表示	ログアウト		
	新しい転送	きアドレスを作り	成します。					新しい転送	差アドレスを作	成します。				
	転送元					すべてのメールを受け 先に "*.domain.tld		転送元	info					すべてのメールを受け 先に『**.domain.tld
		spice.aichi	.jp 💌						spice.aich	i.jp 💌				
									account0 account@	1@spice. spice.or.	aichi.jp jpl			
	転送先					1行に1エントリです。		虹送先						1行に1エントリです。
						41							4 4 4 4	
	アクティブ	V						アクティ プ						
		転送先の追	ħD						転送先の追	њо				
1	ログイン名 adm	nin@spice.aichi.	jp				1	ログイン名 adm	in@spice.aichi	.jp				

入力前画面

入力後画面

1. 各項目の入力

:	項目	説明
転送元*		アカウント(@より前の部分)入力
	(ドメイン選択)	ドメイン(@より前の部分)の選択
転送先*		転送先メールアドレスの入力
		(複数の場合、改行し複数行で入力)
アクティブ		利用可否の表示(チェックあり=利用可能/チェックなし=利用不可)

*必須項目

2. 転送先の追加 クリック

※転送先(エイリアス)説明

⑦パスワード

~管理者パスワードの変更~

provided by SPICE INTERNET SERVICE					
жr>	ドメイン一覧	アドレス一覧	パスワード	ログ表示	ログアウト
パスワードの変更 (パスワードは英数字5文字以上)					
	現在(のパスワード			
	新非	見バスワード			
	新規パスワ	ード (確認)			
			パスワード	変更	
	ログイン名 adm	in@spice.aichi	jр		

1. 各項目の入力

項	目	説明
現在のパスワード	`*	登録済みパスワードの入力
新規パスワード *		変更パスワードの入力
		半角大小文字英字(2文字以上)+数字(2文字以上)=5文字以上
	(確認)	変更パスワードの再入力

*必須項目

2. パスワード変更 クリック

⑧ログ表示

~操作ログの表示~

provided by SPICE				
イン ドメインー覧 アドレスート	え バスワード ログ表示 ログアウト			
pice.aichi.jp 🔻				
ロムスタンプ	過去10個のアク: 管理者	ジョン spice.aichi.jp ドメイン	アクション	7-2
2017-01-12 10:54:42	account01@spice.aichi.jp (210.173.159.77)	spice.aichi.jp	転送先編集	account01@spice.aichi.jp
2017-01-12 10:50:22	admin@spice.aichi.jp (210.173.159.77)	spice.aichi.jp	転送先作成	info@spice.aichi.jp
017-01-12 10:45:58	admin@spice.aichi.jp (210.173.159.77)	spice.aichi.jp	航送先作成	account01@spice.aichi.jp
017-01-12 10:45:58	admin@spice.aichi.jp (210.173.159.77)	spice.aichi.jp	アドレス作成	account01@spice.aichi.jp
017-01-10 21:39:15	info@spice.or.jp (210.173.159.77)	spice.aichi.jp	アドレス阁院	account01@spice.aichi.jp
017-01-10 21:34:56	admin@spice.aichi.jp (210.173,159.77)	spice.aichi.jp	アドレス作成	account01@spice.aichi.jp
2017-01-10 21:34:55	admin@spice.aichi.jp (210.173.159.77)	spice.aichi.jp	転送先作成	account01@spice.aichi.jp
2017-01-10 21:33: <mark>5</mark> 0	admin@spice.aichi.jp (210.173.159.77)	spice.aichi.jp	転送先作成	hostmaster@spice.aichi.jp
		527 MIC CO. 4 MIC 80 C	and the second second	autor at a traction

項目	説明
タイムスタンプ	操作日時
管理者	操作ログイン名 / 接続 IP アドレス
ドメイン	操作ドメイン名
アクション	操作内容
データ	操作対象アドレス名

⑨ログアウト

~管理者ページログアウト~



ログアウト クリック

10ディスク利用状況

~サーバディスク利用状況の表示~



項目	説明
使用容量	使用サイズ(GB 単位)
率	使用容量率(%)
空き容量	空きサイズ(GB 単位)
率	空き容量率(%)

①アカウント利用状況

~メールアカウント利用状況の表示~



項目	説明
メールアドレス	設定済みメールアドレス(アカウント)
数値(使用容量)	使用サイズ(MB 単位)