メールアドレス管理と編集

## メール管理ガイド

株式会社スパイス インターネットサービス事業部

## 目次

2
3
3
4
5
6
7
8
9
9
10

## 2. 利用者操作

① ログイン	11
② メニュー	
③ 転送先変更	
④ パスワード	
⑤ ログアウト	14

## 3.付録

①メール転送(エイリアス)	15
②メール転送	16
4.改定履歴	17

## 管理者操作

メールアドレス追加・削除などの編集やメール転送先編集の操作を行うことができます。また、利用者を含めた操作ログ(証跡)の確認を行うことができます。

## ①ログイン

~ログイン方法の紹介~

- 1. 資料のメール管理情報欄「管理者 URL」へ接続します。
- 2. 資料のメール管理情報欄「管理者 ID/管理者パスワード」を利用してログインします。

שמון.admin provided by SPICE INTERNET SERVICE שליע (ארשי דעסי די די שוד.	こちらからドメインの管理ができます。	
<b>宮話:</b> 一般ユーザの1	日本語 - Japanese  ログイン	Varia
		1

項目	説明
ログイン(メールアドレス)	資料のメール管理情報欄 管理者 ID
パスワード	資料のメール管理情報欄 管理者パスワード

3. ログイン クリック

~操作メニューの紹介~

V	provide		Imin TERNET SE	RVICE			
メイン	<u>ドメイン一覧</u>	<u>アドレス一覧</u>	パスワード	ログ表示	ログアウト	ディスク利用状況	7カウント利用状況
	ドメイン一覧	アドレス一覧					
		アドレスの追加	D				
		転送先の追加					

ľ	頁目	説明
メイン		トップページへ戻る
ドメイン一覧	ドメイン一覧	編集・選択できるドメインの表示
アドレス一覧	アドレス一覧	登録済みメールアドレスや転送先一覧の表示
		登録済みメールアドレスの編集
	アドレスの追加	メールアドレスの追加
	転送先の追加	転送先(エイリアス)の追加
パスワード		管理者パスワードの変更
ログ表示		操作ログの表示
ログアウト		管理者ページログアウト
ディスク利用状活	兄	サーバディスク利用状況の表示
アカウント利用お	犬況	メールアカウント利用状況の表示

## ③ドメイン一覧

~編集・選択できるドメインの表示~

N	provided by SPICE INTERNET SERVICE							
242	ドメイン一覧	アドレス一覧	パスワード	ログ表示	ログアウト			
ドメብ	,	紅渓	數			アドレス数	バックアップ MXサーバ	アクティブ
spice	.aichi.jp		1 / 50			0 / 50	いいえ	はい
1	ログイン名 adm	in@spice.aichi	.jp					

項目	説明
ドメイン	編集・選択できるドメイン
転送数	転送先件数の表示 初期設定 50
	(最少ディスク構成上限のため、変更の際はお問合せください)
アドレス数	メールアドレス件数の表示 初期設定 50
	(最少ディスク構成上限のため、変更の際はお問合せください)
バックアップ MX サーバ	システム利用項目
アクティブ	利用可否の表示(はい=利用可能/いいえ=利用不可)

## ④アドレス一覧

## ~登録済みメールアドレスや転送先一覧の表示~

provided by SPICE INTERNET SERVICE								
メイン ドメイン一覧 アドレス一覧 パスワード ログき	示 ログアウト							
spice.aichi.jp ▼ 概要 spice.aichi.jp 転送数:2/50 アドレス数:1/50								
<b>閲覧:全て</b> :: メールアドレス :: 転送アドレス								
		た光マにしつ						
転送元		ne// VA	鼎終更新日	アクティブ				
hostmaster@spice.aichi.jp	info@spice.or.	jp		はい				
info@spice.aichi.jp	account01@sp account@spice	e.or.jp		はい	編集	首使		
転送先の追加								
		メールアドレス						
メールアドレス	輕送先	名前	最終更新日	アクティブ				
account01@spice.aichi.jp	Mailbox spice-account@gmail.com	アカウント1	2017-01-12 10:45:58	はい	転送元	瑞集 副院		
アドレスの追加								
■=おそらく&Z送不可能 ==POP/IMAP ==&Z送先 ==&Z送先								

Ĭ	頁目	説明
転送アドレス	転送元	転送元アドレス(エイリアス)
	転送先	転送先アドレス
	最終更新日	更新日時
	アクティブ	利用可否の表示(はい=利用可能/いいえ=利用不可)
	編集	編集画面へ移動
	削除	転送元アドレスの削除
メールアドレス	メールアドレス	登録済みメールアドレス
	転送先	転送先アドレス
	名前	管理画面表示名
	最終更新日	更新日時
	アクティブ	利用可否の表示(はい=利用可能/いいえ=利用不可)
	転送元	転送先編集画面へ移動
	編集	編集画面へ移動
	削除	アドレスの削除

## ⑤アドレスの追加・編集

~メールアドレスの追加・登録済みメールアドレスの編集~

provided by SPICE	INTERNET SERVICE		provided by SPICE INTERNET SERVICE			
メイン ドメイン一覧 アドレスー!	乾 パスワード ログ表示 ログアウ	40	メイン ドメイン一覧 アドレスー	粒 パスワード ログ表示 ログア	40	
新しいメールアドレス	の作成 (パスワードは英数字53	文字以上)	新しいメールアドレス	の作成 (パスワードは英数字5)	文字以上)	
メー ルアド レス			メールアドレス	account01	]	
	spice.aichi.jp			spice.aichi.jp		
パスワード		POP3/IMAPのパスワード	パスワード	•••••	POP3/IMAPのパスワード	
バスワード (確認)			バスワード (確認)	•••••	]	
名前		フルネーム	名前	アガウント1	フルネーム	
アクティブ			アクティブ			
ようこそメールの送信			ようこそメールの送信			
	アドレスの追加			アドレスの追加		
ログイン名 admin@spice.ai	chijp		ログイン名 admin@spice.ai	chi.jp		
入力前画面			入力後画面			

#### 1. 各項目の入力

項目		説明
メールアドレス		アカウント(@より前の部分)入力
*		半角小文字英数字および記号(ハイフン/アンダーバー/ドット)
	(ドメイン選択)	ドメイン(@より前の部分)の選択
パスワード*		パスワードの入力
		半角大小文字英字(2文字以上)+数字(2文字以上)=5文字以上
	(確認)	パスワードの再入力
名前		管理画面表示名
アクティブ		利用可否の表示(チェックあり=利用可能/チェックなし=利用不可)
ようこそメールのえ	送信	チェックあり=メール送信あり/チェックなし=メール送信なし

\*必須項目

2. アドレス追加 クリック

## ⑥転送先の追加

~転送先(エイリアス)の追加~

Ne	<b>m</b> provid		Imin TERNET SE	RVICE			S	provid			RVICE		
×12	ドメイン一覧	アドレス→覧	パスワード	ログ表示	ログアウト		メイン	ドメイン一覧	アドレス一覧	パスワード	ログ表示	ログアウト	
	新しい転送	きアドレスを作り	成します。					新しい転え	きアドレスを作	成します。			
	転送元					すべてのメールを受け 先に "*.domain.tld		転送元	info				すべてのメールを受け 先に『**.domain.tld
		spice.aichi	.jp 💌						spice.aich	i.jp 💌			
									account0 account@	1@spice. spice.or.	aichi.jp jpl		
	転送先					1行に1エントリです。		虹送先					1行に1エントリです。
						21							
	アクティブ	V						アクティ ブ					
		転送先の追	ħD						転送先の追	њо			
1	ログイン名 adm	nin@spice.aichi.	jp				1	ログイン名 adm	nin@spice.aich	.jp			

入力前画面

入力後画面

#### 1. 各項目の入力

	項目	説明
転送元 <mark>*</mark>		アカウント(@より前の部分)入力
	(ドメイン選択)	ドメイン (@より前の部分)の選択
転送先*		転送先メールアドレスの入力
		(複数の場合、改行し複数行で入力)
アクティブ		利用可否の表示(チェックあり=利用可能/チェックなし=利用不可)

\*必須項目

2. 転送先の追加 クリック

※転送先(エイリアス)説明

## ⑦パスワード

~管理者パスワードの変更~

provided by SPICE INTERNET SERVICE					
45	ドメイン一覧	アドレス一覧	パスワード	ログ表示	ログアウト
パスワードの変更(パスワードは英数字5文字以上)					
現在のパスワード					
新規バスワード					
新規バスワード (確認)					
			パスワード	変更	
	ログイン名 adm	in@spice.aichi	jp		

#### 1. 各項目の入力

項	目	説明
現在のパスワード	`*	登録済みパスワードの入力
新規パスワード		変更パスワードの入力
*		半角大小文字英字(2文字以上)+数字(2文字以上)=5文字以上
	(確認)	変更パスワードの再入力

\*必須項目

## 2. パスワード変更 クリック

## ⑧ログ表示

~操作ログの表示~

provided by SPICE	INTERNET SERVICE			
IV FXIV-R PFUR-R	1 バスワード ログ表示 ログアウト			
pice.aichi.jp 🔻				
ロムスタンプ	道去10個のアク3 管理者	ソヨン spice.aichi.jp ドメイン	アクション	7-2
2017-01-12 10:54:42	account01@spice.aichi.jp (210.173.159.77)	spice.aichi.jp	転送先編集	account01@spice.aichi.jp
017-01-12 10:50:22	admin@spice.aichi.jp (210.173.159.77)	spice.aichi.jp	転送洗作成	info@spice.aichi.jp
017-01-12 10:45:58	admin@spice.aichi.jp (210.173.159.77)	spice.aichi.jp	能送先作成	account01@spice.aichi.jp
2017-01-12 10:45:58	admin@spice.aichi.jp (210.173.159.77)	spice.aichi.jp	アドレス作成	account01@spice.aichi.jp
2017-01-10 21:39:15	info@spice.or.jp (210.173.159.77)	spice.aichi.jp	アドレス御殿	account01@spice.aichi.jp
2017-01-10 21:34:56	admin@spice.aichi.jp (210.173,159.77)	spice.aichi.jp	アドレス作成	account01@spice.aichi.jp
2017-01-10 21:34:55	admin@spice.aichi.jp (210.173.159.77)	spice.aichi.jp	転送先作成	account01@spice.aichi.jp
2017-01-10 21:33:50	admin@spice.aichi.jp (210.173.159.77)	spice.aichi.jp	転送先作成	hostmaster@spice.aichi.jp
		Service Services	create domain	coice aichi io

項目	説明
タイムスタンプ	操作日時
管理者	操作ログイン名 / 接続 IP アドレス
ドメイン	操作ドメイン名
アクション	操作内容
データ	操作対象アドレス名

## ⑨ログアウト

~管理者ページログアウト~



ログアウト クリック

## 10ディスク利用状況

~サーバディスク利用状況の表示~



項目	説明
使用容量	使用サイズ(GB 単位)
率	使用容量率(%)
空き容量	空きサイズ(GB 単位)
率	空き容量率(%)

## ①アカウント利用状況

#### ~メールアカウント利用状況の表示~



項目	説明
メールアドレス	設定済みメールアドレス(アカウント)
数値(使用容量)	使用サイズ(MB単位)

## 利用者操作

登録済みメールアドレスのパスワード編集やメール転送先編集の操作を行うことができます。

## ①ログイン

~ログイン方法の紹介~

- 1. 資料のメール管理情報欄「一般ユーザーURL」へ接続します。
- 2. 管理者操作での登録済み「アドレス/パスワード」を利用してログインします。

provided by SPICE INTERNET SERVICE		
	ちなたのパスワードと転送先が変更できます。	
ログイン (メールア ドレス):		
パスワー ド:		
815:	日本語 - Japanese 🗸 🗸	Varene
	ログイン	

項目	説明
ログイン(メールアドレス)	登録アドレス
パスワード	登録パスワード

4. ログイン クリック

~操作メニューの紹介~



項目	説明
メイン	トップページへ戻る
転送先変更	転送先の編集
パスワード	利用者パスワードの変更
ログアウト	利用者ページログアウト

③転送先変更

~転送先の編集~

provided by SPICE INTERNET SERVICE	mail.admin provided by SPICE INTERNET SERVICE
メイン 転送先変更 パスワード変更 ログアウト	メイン 転送先変更 パスワード変更 ログアウト
転送先アドレスの編集 1 行に1 エントリです。 転送元: account01@spice.aichi.jp	転送先アドレスの編集 1 行に1 エントリです。 
<b>虹送先</b> :	spice-laccount@gmail.com 転送先:
<ul> <li>◎ ローカルのメールボックスに残す</li> <li>⑦ 指定された転送アドレスのみ</li> <li>変更老保存</li> <li>終了</li> </ul>	<ul> <li>● ローカルのメールボックスに残す</li> <li>● 指定された転送アドレスのみ</li> <li>変更を保存</li> <li>終了</li> </ul>
ログイン名 account01@spice.aichi.jp	¤∀⊀≫6 account01@spice.aichijp
入力前画面	入力後画面

入力前画面

1. 項目入力

項目	説明
転送先 <mark>*</mark>	転送先メールアドレスの入力(複数の場合、改行し複数行で入力)
*ローカルのメールボックスに残す	転送元メールアドレスに残す(メールコピーを転送先へ送信)
指定された転送アドレスのみ	転送元メールアドレスに残さない(転送先へ送信)

#### 2. 変更を保存 クリック

## ※メール転送説明

## ④パスワード

~利用者パスワ	ードの変更~
---------	--------

N	mail.admin		
メイン	転送先変更	バスワード変更	ログアウト
	パスワードの変更 (パスワードは英数字5文字以上)		
	现石	ログイン・	
	\$	規 パスワード:	
	新規パス	ワード (確認):	パスワード変更終了
1	ログイン名 acc	ount01@spice.ai	chijp

#### 1. 各項目の入力

項	目	説明
現在のパスワード	`*	登録済みパスワードの入力
新規パスワード * (確認)	変更パスワードの入力 半角大小文字英字(2文字以上)+数字(2文字以上)=5文字以上	
	(確認)	変更パスワードの再入力

#### \*必須項目

2. パスワード変更 クリック

## ⑤ログアウト

~利用者ページログアウト~



ログアウト クリック

## 付録

## 補足説明資料

## ①メール転送(エイリアス)

メールエイリアスとは、別名アドレス設定により他のメールアドレスへ配信させる機能となります。



受信メールボックスのあるメールアドレス

## ②メール転送

メール転送とは、メールアドレスに届いたメールを他のメールアドレスへ配信させる機能となります。 また、メールボックスに残す状態(コピーを配信)や残さない状態を設定する機能もあります。



転送元メールアドレスに残さない(転送先へ送信)

転送元メールアドレスに残す(メールコピーを転送先へ送信)

## 改定履歴

バージョン	更新日	内容
1.2 2020/01/06	2020/01/06	ディスク利用状況追加
	アカウント利用状況追加	
1.1	2017/01/12	付録(補足説明)追加
1.0	2017/01/10	初版